





Sistema Nominal de Información en Crónicas Activación del Nodo SIC SICv3.0



Contenido

1. Introducción	3
2. Activar acceso a SIC	3
3. Configurar SIC como servidor	5
4. Conectar a unidad de red	6



1. Introducción

El objetivo de este manual es exponer la manera en que el usuario deberá utilizar las opciones de activación con el fin de alcanzar los objetivos deseados.

2. Activar acceso a SIC

La ventana "Activar acceso a SIC" solicitará los siguientes parámetros de configuración:

Entidad

Lista desplegable que contiene todos los estados.

Jurisdicción

Lista desplegable que contiene todas las jurisdicciones correspondientes a la entidad seleccionada.

Unidad médica

Lista desplegable que contiene todas las clues correspondientes a la jurisdicción seleccionada.

CLUES

Nombre de la unidad médica. El campo "CLUES" se muestra posteriormente de que se haya seleccionado el campo "Unidad médica" la clues deseada.

Consultorio

Contiene una lista del número de consultorio en el que se hará la instalación. Se podrá seleccionar como máximo el "Consultorio 10".

Acceso

Por defecto aparecerá la ruta "C:\SIC\SIC.mdb", es decir, toda la información se guardará localmente y posteriormente se sincronizará a la nube

Si desea configurar una computadora como servidor para concentrar la información de varios clientes SIC, vea el punto *3. Configurar SIC como servidor*







Código de activación

Un código de activación se compone de 20 caracteres alfanuméricos, y fue entregado a cada responsable de jurisdicción vía correo electrónico en formato PDF.

Todos los campos marcados con un asterisco rojo deben ser capturados obligatoriamente, adicionalmente, se encuentra la opción *"Limpiar"*, para borrar los parámetros capturados antes de confirmar la validación del acceso.

Cuando los parámetros sean capturados correctamente, se dará clic en la opción "*Validar Acceso*" para terminar con la instalación de SIC.

SIC		Activar acceso a SIC	×
	Entidad:	Pruebas 1 🔹	
	Jurisdicción:	Pruebas 1 🔹	
	Unidad médica:	PRUEBAS *	
	CLUES:	PRSSA000001	
	Consultorio:	Consultorio 1	
	Acceso:	C:\SIC\SIC.mdb	
	C	Código de Activación:	
	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
	Validar A	cceso Limpiar	





3. Configurar SIC como servidor

En el campo "*Acceso*" de la ventana "*Activar acceso a SIC*" se capturará la ruta de la base de datos donde se almacenará toda la información y que será el servidor de los demás clientes que se conectarán, a continuación, se conectara a la unidad Z:\SIC.mdb (ver **4. Conectar a unidad de red**)

SIC		Activar acceso a SIC	×	
	Entidad:	Pruebas 1	•	
	Jurisdicción:	Pruebas 1	•	
Ur	nidad médica:	PRUEBAS	*	
	CLUES:	PRSSA000001		
	Consultorio:	Consultorio 1 🔹		
	Acceso:	Z:\SIC.mdb		
Código de Activación:				
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	Validar Ad	cceso		

Para comenzar con la captura de los pacientes, debemos dar doble clic al icono de SICv2.2 y validar nuestro acceso con usuario y contraseña correspondiente, toda la información de los pacientes y sus citas, se estarán almacenando en *Z*:*SIC.mdb*.

Por otro lado, las opciones de *"Sincronizar"* y *"Generar Respaldo"* se encontrarán inhabilitadas ya que toda la información se estará guardando en *Z:\SIC.mdb*, al consultar la información veremos todo lo que estará gestionando la base *Z:\SIC.mdb* de los diferentes clientes que estén conectados al servidor. 7

5



4. Conectar a unidad de red

Para conectar a una unidad de red, debemos dar clic derecho a la opción "*Red*" que se encuentra en el panel izquierdo en el explorar de Windows y seleccionar "*Conectar a unidad de red...*"

😺 Mi PC	🖳 l 🔁 🚺 = l
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda	Archivo Equipo Vista
🔇 Atrás 🔻 🚫 - 🎓 🖉 Búsqueda 🎼 Carpetas 🔢 -	(e) → ↑ (IIII ► Este equipo ►)
Dirección 又 Mi PC	▲ ★ Favoritos ▲ Carpetas (6)
Archivos almacenados en este equipo	Descargas
Tareas del sistema 🛞	Stopbox
Ver información del sistema Agregar o quitar programas	Escritorio Sitios recientes MEGA Música
Cambiar una configuración Unidades de disco duro	Este equipo Dispositivos y unidades (4)
Otros sitios	Descargas Windows8_OS (C:) Documentos
Mis situes de Abrir Explorar Documento Buscar equipos Vos con almacenamiento extra	 Escritorio Imágenes Música
Conectar a unidad de red Desconectar de unidad de red Disco de 3½ (A:)	▷ B Videos ▷ B Windows8_OS (C:) ▷ c LENOVO (D:)
Detailes Propiedades	
Mi PC Carpeta del sistema	D 🙀 Red Expandir
	Anclar a Inicio
	Abrir en una ventana nueva
	Conectar a unidad de red
	Eliminar
	Propiedades

Windows XP

Windows 7 ó posterior



Windows Vista

En la ventana "Conectar a unidad de red" se requieren los siguientes parámetros de configuración:

Unidad

Lista desplegable que contiene las letras disponibles para configurar la nueva unidad de red.

Carpeta

Especifica la ruta donde se encuentra la carpeta compartida, la nomenclatura es *\\servidor\recurso_compartido*





		×
📀 🤏 Conec	tar a unidad de red	
¿Qué cai	rpeta de red desea asignar?	
F 10		
Especifique	e la letra de unidad para la conexión y la carpeta a la que desea conectarse:	
Unidad:	Z: 🗸	
Carpeta:	\\servidorSIC\	
	Ejemplo: \\servidor\recurso_compartido	
	Conectar de nuevo al iniciar sesión	
	Conectar con otras credenciales	
	Conectarse a un sitio web para usarlo como almacén de documentos e imágenes.	
	Finalizar Cancela	r

Cuando se haya terminado de capturar los parámetros de configuración se debe dar clic en la opción *"Finalizar"* y esta aparecerá en nuestra lista de "Dispositivos y unidades"

2 I ⊋ 🕕 = I		Herramientas de unidad			sic (\\Thsddell) (Z
Archivo Inicio Comp	artir Vista	Administrar			
⊕ ∋ × ↑ 로 ► E	ste equipo → sic	(\\Thsddell) (Z:)			
👉 Favoritos		Nombre	Fecha de moo	lifica Tipo	Tamaño
Descargas		SIC.mdb	01/06/2015 11	:46 a Microsoft Access	40,704 KB
😍 Dropbox					
Escritorio					
Sitios recientes					
MEGA					
👰 Este equipo					
🗼 Descargas					
Documentos					
📔 Escritorio					
📔 Imágenes					
🜗 Música					
🧾 Vídeos					
🏜 Windows8_OS (C:)					
ENOVO (D:)					
🖵 sic (\\Thsddell) (Z:)					